

Секци- онные подушки

На фото представлены секционная подушка с кантом, без канта и имитация секционной подушки. Секционные подушки имеют вид фабричных изделий. Окантовка граней еще больше подчеркивает ее традиционную форму. Кант можно взять того же цвета или контрастного. Для современной мебели сшейте имитацию секционной подушки, которую, кстати, проще сшить.


Имитация секционной подушки

МАТЕРИАЛЫ


- Декоративная ткань
- Молния длиной, равной длине заднего края подушки

Швы на такой подушке проходят по середине боковых сторон подушки вместо отдельно скроенных боковых частей. Углы чехла срезаются и придают ему квадратную форму.

Измерьте верхнюю часть подушки между боковыми кромками, прибавьте расстояние до середины боковой плоскости обеих сторон и еще 2,5 см на припуски для швов. Измерьте в противоположном направлении расстояние от переднего до заднего края верхней части подушки и расстояние до середины передней и задней боковых сторон. Прибавьте 3,8 см на припуски швов. Раскроите верхнюю и нижнюю стороны подушки по этим размерам.



Сложите верхнюю и нижнюю стороны подушки лицевыми сторонами внутрь и заколите по заднему краю булавками, а затем прометайте на расстоянии 2,5 см от среза. Разутюжьте припуски шва посередине и притачайте молнию, края разреза должны смыкаться над ее зубчиками. Приоткройте молнию. Стачайте верхнюю и нижнюю стороны чехла на расстоянии 1,3 см от срезов.



Для формирования прямоугольного угла разутюжьте припуски на швы. Уложите детали чехла так, чтобы на углах их швы совмещались. Выверните линии швов и сколите их булавками. Измерьте высоту боковой стороны подушки и вычертите линию этой длины перпендикулярно шву на углах чехла. Если высота боковой части подушки равна 10 см, то и длина линии должна составлять 10 см. Стачайте по этой линии детали чехла и обрежьте припуски близко ко шву. Выверните чехол и отутюжьте. Вложите подушку.